

Índice:

CAPÍTULO 5. PROGRAMAÇÃO EM C#(.NET)	2
5.1 INICIALIZANDO E FECHANDO O MÓDULO	2
5.1.1 Inicializando o módulo	2
5.1.2 Fechar o módulo	2
5.2 RELACIONANDO OS SENSORES NA PROGRAMAÇÃO	2
5.2.1 Listando dispositivos	2
5.2.2 Inicializando o dispositivo	4
5.2.3 Fechando o dispositivo	4
5.3 FINGERPRINT ENROLLMENT	4
5.4 FINGERPRINT VERIFICATION	5
5.5 AMBIENTE CLIENT/SERVER	5
5.5.1 Fingerprint Enrollment	6
5.5.2 Fingerprint Verification	6
5.6 USANDO O PAYLOAD.....	7
5.6.1 INSERIR UM PAYLOAD NOS DADOS DE UMA IMPRESSÃO DIGITAL	7
5.6.2 EXTRAIR UM PAYLOAD DE UM TEMPLATE	8
5.7 MUDANDO A INTERFACE DE USUÁRIO DO NBioBSP	8
5.8 FINGERPRINT IDENTIFICATION	9
5.9 ATIVAR O AUTO-ON	10

Capítulo 5. Programação em C#(.NET)

Este capítulo descreve como se faz um programa com **NBioBsP Class Library**, “NITGEN.SDK.NBioBSP.dll”, que nos dá suporte a ambientes Microsoft .NET com base em C#, VB.NET, ASP.NET, J# e outros. O **NBioBSP Class Library** também usa o NBioBSP.dll e provê um nível mais alto de interfaces. **NBioBSP Class Library** suporta quase todas as funções do **NBioBSP**.

Enquanto várias linguagens suportam o .NET Programming, este capítulo irá introduzir o uso da programação em C# a linguagem mais popular em .NET. O que veremos também é aplicado a outras linguagens .NET, pois grande parte dessas linguagens são parecidas.

*É aconselhável a leitura do arquivo: Introdução - Guia de desenvolvimento eNBSP SDK (Português) para melhor entendimento deste material. Para mais informações veja o guia completo: Guia completo de desenvolvimento eNBSP SDK (Inglês).

5.1 Inicializando e fechando o módulo

5.1.1 Inicializando o módulo

Use o código abaixo para iniciar o módulo **NBioBSP Class Library**.

```
using NITGEN.SDK.NBioBSP;  
...  
m_NBioAPI = new NBioAPI();
```

5.1.2 Fechar o módulo

Nenhum código específico é necessário para fechar ou limpar a memória na linguagem .NET.

5.2 Relacionando os sensores na programação

O dispositivo deve ser aberto antes de poder usá-lo. Use o método **Enumerate** para determinar qual dispositivo está ligado no sistema.

5.2.1 Listando dispositivos

Antes de abrir o dispositivo, use o método **Enumerate** para determinar o número e o tipo dos dispositivos listados no computador. Uma vez ativado, o número de dispositivos listados no computador irá aparecer na propriedade do **EnumCount** e o ID de cada dispositivo irá aparecer na propriedade do **EnumDeviceID**. **EnumDeviceID** é um array do tipo LONG. **EnumDeviceID** é composto dos nomes de dispositivo e os números de exemplo deles.

DeviceID = Instance Number + Device Name

Se existe apenas um dispositivo para cada sistema, o número de exemplo será “0”. Neste caso, o nome do dispositivo terá o mesmo valor que o ID do dispositivo. Para mais informação, consulte o **NBioBSP SDK Programmer’s Manual**.

Device Name	Value	Notes
NBioBSP_DEVICE_NAME_FDP02	1(0x01)	FDP02 device
NBioBSP_DEVICE_NAME_FDU01	2(0x02)	FDU01 device

[Predefined Device names]

Device ID	Value	Notes
NBioBSP_DEVICE_ID_NONE	0(0x0000)	No devices
NBioBSP_DEVICE_ID_FDP02_0	1(0x0001)	The first instance of FDP02
NBioBSP_DEVICE_ID_FDU01_0	2(0x0002)	The first instance of FDU01
NBioBSP_DEVICE_ID_AUTO_DETECT	255(0x00FF)	Detect device automatically

[Predefined Device IDs]

Segue um exemplo de como usar um método **EnumrateDevice**. Todos os dispositivos encontrados neste método será adicionado no combo box, **comboDevice**.

```

m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
int i;
uint nNumDevice;
short[] nDeviceID;
uint ret = m_NBioAPI.EnumerateDevice(out nNumDevice, out nDeviceID);
if (ret == m_NBioAPI.Error.NONE)
{
    comboDevice.Items.Add("Auto_Detect");
    for (i = 0; i < nNumDevice; i++)
    {
        switch (nDeviceID[i])
        {
            case NBioAPI.Type.DEVICE_NAME.FDU04:
                comboDevice.Items.Add("FDU04");
                break;
            case NBioAPI.Type.DEVICE_NAME.FDU14:
                comboDevice.Items.Add("FDU14");
                break;
        }
    }
}

```

O ID do dispositivo será retornado se o número de dispositivos é inserido nas propriedades do **DeviceNumber** do **nDeviceID (DeviceNumber)**. Como por exemplo, **nDeviceID(0)** irá mostrar o **DeviceID** do primeiro dispositivo.

5.2.2 Inicializando o dispositivo

O método **OpenDevice** é usado para iniciar o dispositivo no **NBioBSP Class Library**. A inicialização deve ser feita usando o método **OpenDevice** antes do dispositivo começar exercer sua função como registro, identificação e verificação.

No momento em que você estiver inseguro sobre qual dispositivo foi instalado, use o método **EnumerateDevice** para demonstrar qual dispositivo foi previamente instalado.

```
m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
ret = m_NBioAPI.OpenDevice(DeviceID);
if (ret == NBioAPI.Error.NONE)
    // Dispositivo inicializado com sucesso ...
else
    // Falha ao iniciar o dispositivo ...
```

O dispositivo pode ser automaticamente detectado usando o **NBioAPI.Type.DEVICE_ID.AUTO**. Essa configuração irá pesquisar o último dispositivo ativo, se existe alguns dispositivos conectados.

```
m_NBioAPI.OpenDevice(NBioAPI.Type.DEVICE_ID.AUTO);
```

NBioAPI.Type.DEVICE_ID.AUTO usa o último dispositivo aberto.

5.2.3 Fechando o dispositivo

O método **CloseDevice** deve ser usado para fechar o dispositivo. O mesmo **DeviceID** utilizado para chamar o método **Open** deve ser usado novamente para chamar o método **CloseDevice**.

```
m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
ret = m_NBioAPI.CloseDevice(DeviceID);
if (ret == NBioAPI.Error.NONE)
    // Dispositivo encerrado com sucesso ...
Else
    // Falha ao fechar dispositivo ...
```

O atual dispositivo deve ser fechado antes de abrir outro dispositivo.

5.3 Fingerprint Enrollment

O método **Enroll** é usado para registrar as impressões digitais. Todos os dados das impressões digitais são usados no formato binário ou um texto codificado encontrado no módulo **NBioBSP Class Library**. Os dados da impressão digital serão inseridos no **FIR**, no qual será registrado, e que possui o valor em binário ou texto codificado. O **NBioBSP Class Library** provém de vários formatos do método **Enroll** que pode ser usado de modo específico. Segue o exemplo abaixo.

```
m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
```

```

NBioAPI.Type.HFIR hNewFIR;
ret = m_NBioAPI.Enroll(out hNewFIR, null);
if (ret == NBioAPI.Error.NONE)
{
    // Registrado com sucesso ...
    // Utiliza o FIR gravado em binário
    NBioAPI.Type.FIR biFIR;
    m_NBioAPI.GetFIRFromHandle(hNewFIR, out biFIR);
    // Utiliza o FIR gravado em string
    NBioAPI.Type.FIR_TEXTENCODING textFIR;
    m_NBioAPI.GetTextFIRFromHandle(hNewFIR, out textFIR, true);
    // Grava o FIR no banco de dados
}
else
    // Falha ao registrar ...

```

A impressão digital será salva no banco de dados ou no formato **biFIR** ou **textFIR**.

5.4 Fingerprint verification

O método **Verify** executa a tarefa de verificação da impressão digital, no qual pega a impressão digital previamente capturada e compara com uma impressão digital já armazenada e retorna o resultado. Com a verificação feita corretamente, o método retorna o **payload** e se ele está disponível.

```

m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
    //Ler o FIR do banco de dados.
...
uint ret;
bool result;
NBioAPI.Type.FIR_PAYLOAD myPayload = new NBioAPI.Type.FIR_PAYLOAD();
    // Verifica o FIR em formato binário
ret = m_NBioAPI.Verify(biFIR, out result, myPayload);
if (ret != NBioAPI.Error.NONE)
{
    // Verificado com sucesso
    // Payload checado
    if (myPayload.Data != null)
    {
        textPayload.Text = myPayload.Data;
    }
}
else
    // Falha ao verificar

```

5.5 Ambiente Client/Server

Em ambientes Client/Server, o enrollment das impressões digitais e os matchings se encontram em diferentes locais. As impressões digitais são geralmente registradas pelo cliente e depois encaminhadas para o Server.

O método **Enroll** registra as impressões digitais enquanto método **Capture** verifica as digitais. O método **VerifyMatch** encaminha as impressões digitais capturadas no Server.

5.5.1 Fingerprint Enrollment

Use o método **Enroll** para cadastrar as impressões digitais no cliente.

```
m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
NBioAPI.Type.HFIR hNewFIR;
ret = m_NBioAPI.Enroll(out hNewFIR, null);
if (ret == NBioAPI.Error.NONE)
{
    // Registrado com sucesso ...
    // Utiliza os dados FIR em formato binário
    NBioAPI.Type.FIR biFIR;
    m_NBioAPI.GetFIRFromHandle(hNewFIR, out biFIR);
    // Utiliza o FIR em formato string
    NBioAPI.Type.FIR_TEXTENCODING textFIR;
    m_NBioAPI.GetTextFIRFromHandle(hNewFIR, out textFIR, true);
    // Salva o FIR no DB
}
else
    // Falha ao registrar ...
```

5.5.2 Fingerprint Verification

O método **Enroll** possibilita registrar e transferir no FIR inúmeras impressões digitais, enquanto o método **Capture** só nos permite cadastrar uma impressão. O método **Capture** tem o propósito de capturar a impressão digital e utilizar o **NBioAPI.Type.FIR_PURPOSE.VERIFY** somente como parâmetro.

```
m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
ret = m_NBioAPI.Capture(NBioAPI.Type.FIR_PURPOSE.VERIFY, out hCapturedFIR,
NBioAPI.Type.TIMEOUT.DEFAULT, null, null);
if (ret == NBioAPI.Error.NONE)
    // Capturado com sucesso ...
else
    // Falha ao capturar ...
```

O método **VerifyMatch** utiliza as impressões digitais armazenadas no servidor. O método **VerifyMatch** traz dois parâmetros, o FIR recebido do cliente e o FIR cadastrado no servidor. Quando a verificação é realizada com sucesso o método retorna um **payload**. O **payload** vem como um segundo parâmetro, **StoredFIR**, e não afeta o **payload** de primeiro parâmetro, **CapturedFIR**.

```

m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
    // Pega um FIR previamente capturado e lê um FIR cadastrado no DB.
...
uint ret;
bool result;
NBioAPI.Type.FIR_PAYLOAD myPayload = new NBioAPI.Type.FIR_PAYLOAD();
ret = m_NBioAPI.VerifyMatch(hCapturedFIR, hStoredFIR, out result, myPayload);
if (ret != NBioAPI.Error.NONE)
{
    // Verificado com sucesso
    // Payload checado
    if (myPayload.Data != null)
    {
        textPayload.Text = myPayload.Data;
    }
}
else
    // Falha ao verificar

```

5.6 Usando o Payload

O ato de incluir outros dados nos dados gerados pela impressão digital chama-se **payload**.

5.6.1 Inserir um payload nos dados de uma impressão digital

No momento em que a impressão digital é registrada, use o método **Enroll** para incluir o **payload** no FIR. O método **CreatTemplate** pode ser usado para inserir um **payload** em um FIR já existente.

O método **Enroll** irá usar o dado da impressão digital e o **payload** para prover uma futura comparação.

```

m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
NBioAPI.Type.HFIR hNewFIR;
NBioAPI.Type.FIR_PAYLOAD myPayload = new NBioAPI.Type.FIR_PAYLOAD();
myPayload.Data = "Your Payload Data";
ret = m_NBioAPI.Enroll(out hNewFIR, myPayload);
if (ret == NBioAPI.Error.NONE)
    // Registrado com sucesso ...
else
    // Falha ao registrar ...

```

Use o método **CreatTemplate** para inserir um **payload** em um FIR já existente. O método **CreatTemplate** pode também adicionar um novo dado de impressão digital em um outro dado de impressão digital já existente.

```

m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
NBioAPI.Type.HFIR hNewFIR;
NBioAPI.Type.FIR_PAYLOAD myPayload = new NBioAPI.Type.FIR_PAYLOAD();

```

```

myPayload.Data = "Your Payload Data";
ret = m_NBioAPI.CreateTemplate(null, hStoredFIR, out hNewFIR, myPayload);
if (ret == NBioAPI.Error.NONE)
    // CreateTemplate success ...
else
    // CreateTemplate failed ...

```

5.6.2 Extrair um payload de um Template

Para extrair um **payload** de um template (dados registrados), só será possível utilizando o método **Verify** ou se o **VerifyMatch** acusar *true*.

```

m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
    // Ler os dados do FIR (formato string) do DB
...
uint ret;
bool result;
NBioAPI.Type.FIR_PAYLOAD myPayload = new NBioAPI.Type.FIR_PAYLOAD();
    // Verifica o FIR no formato binário
ret = m_NBioAPI.Verify(biFIR, out result, myPayload);
if (ret != NBioAPI.Error.NONE)
{
    // Verificado com sucesso
    // Payload checado
if (myPayload.Data != null)
{
    textPayload.Text = myPayload.Data;
}
}
else
    // Falha ao verificar.

```

Extrair os **payloads** utilizando o método **Verify** é a mesma operação ao utilizar o método **VerifyMatch**.

5.7 Mudando a interface de usuário do NBioBSP

O módulo **NBioBSP Class Library** oferece recursos para customização básica do UI. Use o método **SetSkinResource** para carregar os recursos UI.

```

m_NBioAPI = new NBioAPI();
...
string szSkinFileName;
openFileDialog.Filter = "DLL files (*.dll)|*.dll|All files (*.*)|*.*";
if (openFileDialog.ShowDialog(this) == DialogResult.OK)

```



```

{
    szSkinFileName = openFileDialog.FileName;
    if (szSkinFileName.Length != 0)
    {
        // Set skin resource
        bool bRet = m_NBioAPI.SetSkinResource(szSkinFileName);
        if (bRet)
            labStatus.Text = "Set skin resource Success!";
        else
            labStatus.Text = "Set skin resource failed!";
    }
}

```

Para que o mesmo Skin (Pop-UP) seja utilizado, incluía somente a linha abaixo no código especificando o local da DLL.

```

// Set skin resource
objNBioBSP.SetSkinResource("NBSP2Por.dll") ;

```

5.8 FingerPrint Identification

Use o método IndexSearch para armazenar e identificar os templates. No objeto IndexSearch criado, devem ser adicionados o template (impressão digital) e o id dos usuários. Se estes dados estiverem armazenados em um DB, então devem ser carregado no IndexSearch através de uma rotina de repetição, até que todos os templates e IDs do banco forem adicionados.

O processo de identificação ocorrerá diretamente com os dados armazenados neste objeto (na memória) e não no DB, é este processo que torna a busca instantânea. O resultado da identificação será o ID do template identificado.

Adicionando no IndexSearch :

```

int nUserID Long //ID do User.
string szFir //Template do User
...
rs = connObj.OpenSchema(ADODB.SchemaEnum.adSchemaTables, Missing.Value,
Missing.Value);
while(!rs.EOF) {
    nUserID = rs.Fields["ID"].Value.ToIntInteger();
    szFIR = rs.Fields["ID"].Value.ToString();
    objIndexSearch.AddFIR(szFir, nUserID);
    rs.MoveNext();
}

```

Identificando:

```

objDevice.Open(NBioBSPTType.DEVICE_ID.AUTO);
objExtraction.Capture((int)NBioBSPTType.FIR_PURPOSE.VERIFY);
objDevice.Close(NBioBSPTType.DEVICE_ID.AUTO);

szTextEncodeFIR = objExtraction.TextEncodeFIR;

```

```

objIndexSearch.IdentifyUser(szTextEncodeFIR, 6); //Faz a identificação do usuário. 1º
Parametro: String capturada a identificar. 2º Parametro: Nível de segurança (Varia de 1 à 9).
    if (objIndexSearch.ErrorCode == 0)
    {
        //User identificado com sucesso
        User_id = Convert.ToString(objIndexSearch.UserID); // objIndexSearch.UserID irá
        retornar o ID do user identificado. Com este valor deve-se fazer a busca no Database
        dos demais dados do usuário.
    }
    else
    {
        //User não identificado.
    }
}

```

5.9 Ativar o Auto-On

Use o método CheckFinger para ativar o auto-on ou auto-captura, ou seja, a captura é efetuada automaticamente pelo sensor biométrico quando o dedo é posicionado pelo mesmo. Esta característica é existente apenas no modelo do Hamster II.

O método CheckFinger retorna o valor 0 ou 1, sendo 1 para indicar uma impressão digital presente. Este método deve ser obrigatoriamente utilizado em uma estrutura de repetição.

```

private void Timer(object sender, EventArgs e)
{
    Timer.Interval = 3000;
    objDevice.Open(NBioBSPTType.DEVICE_ID.AUTO);
    //Captura sem Pop-up
    objExtraction.WindowStyle = NBioBSPTType.WINDOW_STYLE.INVISIBLE;

    //Verifica se existe um dedo posicionado no sensor
    if (objDevice.CheckFinger != 0)
    {
        //Tempo de captura
        objExtraction.DefaultTimeout = 3000;
        objExtraction.Capture((int)NBioBSPTType.FIR_PURPOSE.VERIFY);
    }
}

```